

www.startpec.it

Come configurare una casella di posta certificata su MICROSOFT OUTLOOK



COME LEGGERE LA CASELLA PEC

Nelle pagine seguenti si espongono i vari passaggi necessari alla configurazione di una casella POP3 utilizzando come client di posta Microsoft Outlook.

E' possibile in ogni caso leggere la propria casella PEC senza necessità di configurare alcun parametro sul proprio PC leggendo i messaggi attraverso la WEBMAIL, accessibile da un qualsiasi Browser internet all'indirizzo utilizzando "Nome utente" e" password" comunicati all'attivazione: indirizzo WEBMAIL: https://webmail.startpec.it/

CONFIGURAZIONE CASELLA POP3 SU OUTLOOK

I dati necessari per la configurazione vi saranno stati recapitati mediante mail tradizionale o via fax all'indirizzo indicato all'atto di attivazione.

Tutti i dati riportati nelle videate di esempio che seguono sono relativi all'azienda di esempio "START":

indirizzo della PEC

nomeazianda@startpec.it

Nome utente: nomeazianda@startpec.it

Password:

Server POP3s (posta in arrivo): pop3s.startpec.it porta SSL : 995

Server SMTPS (posta in uscita): smtps.startpec.it porta SSL smpts: 465

Aprire Microsoft Outlook e seguire passo-passo le seguenti videate esplicative.

Quando Start 2000 S.r.l. avrà attivato la casella email, per poterla utilizzare attraverso il vostro client di posta, dovrete configurarne l'account.

Prendiamo ad esempio l'Azienda *NomeAzienda* che ha richiesto l'attivazione della casella email sul dominio generico certificato, che indicheremo qui come **@STARTPEC.IT**.

Ciò che si trova prima del simbolo @ viene solitamente chiamato "utente" e può contenere, in alternativa a *nome.cognome*, espressioni come *info*, *fax*, *nomedimiofiglio*, *amministrazione*, *vendite*, *commerciale*, *staff*, *posta*, ecc.

1. Come creare l'account di posta elettronica certificata, tipo nomeazienda@STARTPEC.it



1.a. Dal Menu di Outlook[®], selezionare "Strumenti", poi "Account di posta elettronica..." :

1.b. Nella finestra *Account di posta elettronica* selezionare l'opzione "Aggiungi un nuovo account di posta elettronica", poi cliccare su "Avanti"



1.c. Si apre a questo punto la finestra relativa al *Tipo di server*. Selezionate l'opzione "POP3" per scaricare i messaggi sul vostro computer.

Account di posta elettronica	
Tipo di server È possibile scegliere il tipo di server da utilizzare con il nuovo account di posta elettronica.	×
O Microsoft Exchange Server	
Connessione a un server di Exchange per il download dei messaggi, l'accesso alle cartelle pubbliche e la condivisione dei documenti. POP3	
Connessione a un server di posta elettronica POP3 per il download dei messaggi. O IMAP	
Connessione a un server di posta elettronica IMAP per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.	
Онттр	
Connessione a un server di posta elettronica basato sul Web, quale Hotmail, per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.	
🔿 Altri tipi di server	
Connessione a un altro tipo di server di posta elettronica Microsoft o di altri produttori.	
< Indietro Avanti >	Annulla

Cliccate sul tasto "Avanti"...

1.d. State visualizzando adesso la finestra *Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)*.

Account di pos	sta elettronica			
Impostazion Tutte le se elettronica	i posta elettronica Intern guenti impostazioni sono nece a.	net (POP3) essarie per il funzionamento dell'a	ccount di posta	芯
Informazioni	utente	Informazioni server		
Nome:	NomeAzienda	Server posta in arrivo (POP3):	pop3s.startpec.it	
Indirizzo posta elettronica:	nomeazianda@startpec.it	Server posta in uscita (SMTP):	smtps.startpec.it	
Informazioni	accesso	Prova impostazioni		
Nome utente: Password:	nomeazianda@startpec.it	Dopo aver immesso le informazi consigliabile provare l'account si basso. È necessaria la connessi	oni richieste, è cegliendo il pulsante in one di rete.	
	Memorizza password	Prova impostazioni account		
Accedi con a di protezione	utenticazione password e (SPA)		Altre impostazioni	
		< Indietro	Avanti > Ar	nulla

Nella sezione Informazioni utente:

Nome : il nome e cognome inseriti appariranno come il nome e cognome del mittente dei messaggi che andrete a spedire con questo account.

Indirizzo posta elettronica : digitate l'indirizzo di posta PEC che vi è stato fornito (es. <u>nomeazienda@STARTPEC.it</u>)

Nella sezione **Informazioni server** impostare i dati relativi ai server di posta elettronica PEC ai quali ci si collega per scaricare (POP) ed inviare (SMTP) i vostri messaggi email certificati; nel caso della casella di posta certificata i messaggi email sono trasferiti ai/dai server dei Gestori PEC tramite protocolli sicuri, indicati dalla "s" degli indirizzi (POP3s e SMTPs).

Server posta in arrivo (POP3) digitate: pop3s.startpec.it

Server posta in uscita (SMTP) digitate: smtps.startpec.it

Nella sezione **Informazioni accesso** dovrete inserire i dati forniti dal vostro fornitore di posta elettronica, i classici "utente" e "password":

Nome account : digitare l'utente di posta elettronica fornito dal vostro fornitore della casella (es. <u>nomeazienda@STARTPEC.it</u>)

Password : digitate la password di accesso fornita dal vostro fornitore della casella PEC. *Memorizza password* : inserire flag su questa opzione, se non volete che Outlook[®] richieda la password ad ogni controllo della posta.

1.e. Sempre dalla finestra *Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)* cliccate sul tasto "Altre impostazioni...", che presenta una serie di tab: "Generale", "Server della posta in uscita", "Connessione", "Impostazioni Avanzate". Vi trovate sul tab "Generale":

mpostazi	oni posta e	elettronica Ir	nternet	E
Generale	Server della	posta in uscita	Connessione	Impostazioni avanzate
Account Digitar "Lavor	di posta e il nome da a o" o "Server o	assegnare all'acc di Microsoft Mail'	count, ad esem	Dio
No	meAziendaPE	c		
Altre info	ormazioni uter	nte		
Organi	zzazione:	Nome Azienda	a	
Indirizzo risposte: nomeazianda@startpec.it				
				OK Annula

Nel primo campo inserite il nome del vostro account di posta (es. <u>NomeAziendaPEC</u>). Il nome che inserirete qui vi servirà esclusivamente per distinguere l'account nell'elenco degli account, e non verrà visualizzato da eventuali destinatario dei Vs messaggi.

Potete poi specificare un indirizzo email per le risposte (l'indirizzo a cui verranno indirizzate le risposte dei vostri destinatari); nell'esempio abbiamo indicato lo stesso indirizzo email da cui generiamo i messaggi.

1.f. Cliccate adesso sul tab "Server della posta in uscita":

Impostazioni posta elettronica Internet			
Generale	Server della posta in uscita	Connessione	Impostazioni avanzate
✓ Il ser	ver della posta in uscita (SMT	P) richiede l'aut	enticazione
⊙Ut	ilizza le stesse impostazioni de	l server della p	osta in arrivo
O Ac	cedi con		
N	ome utente:		
Pa	assword:		
	✓ Memorizza	password	
E	Accedi con autenticazione pa	assword di prot	ezione (SPA)
Ac	ceoi ai server della posta in a	rrivo prima di in	viare i messaggi
			OK Annulla

Dovete inserire il flag su *Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione,* e poi scegliere l'opzione *Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo.*

1.g. Cliccate adesso sul tab "Impostazioni avanzate":

JUSTUZ	iom posta cicci omea i	intermet	
enerale	Server della posta in uscita	Connessione	Impostazioni avanzate
Numeri p Server V Server	posta in arrivo (POP3): 99 Il server richiede una connes posta in uscita (SMTP): 46	95 ssione crittograf	Valori predefiniti ata (SSL)
~	Il server richiede una conne	ssione crittograf	ata (SSL)
Timeout	server		
Breve	Lungo	1 m	inuto
Recapito			
Las	cia una copia dei messaggi su	l server	
	Rimuovi dal server dopo	10 😂 giorn	i .
	Rimuovi dal server dopo l'elir	ninazione da "Po	osta eliminata"

Selezionate sia per la posta in uscita (SMTP) sia per la posta in arrivo (POP3) la casella *II server* richiede una connessione crittografata (SSL). Per il Server posta in arrivo (POP3) verrà impostata la porta 995.

Dovrete variare la porta per l'SMTP inserendo nel campo *Server posta in uscita (SMTP)* il numero 465.

Le altre opzioni disponibili:

Lascia una copia dei messaggi sul server : per scaricare copia dei messaggi sul proprio computer, tramite Outlook[®], lasciando però i messaggi anche sul server di posta, per un periodo che indicherete (*"Rimuovi dal server dopo ... giorni"*) e/o cancellandoli dal sever se sono stati cancellati da Outlook[®] (*"Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da Posta eliminata"*).

Cliccate sul tasto "OK".

1.h. Nell'ultima finestra di questa procedura, cliccate sul tasto "Fine", per confermare la creazione del vostro account di posta.

Account di posta elettronica		X
Account di posta elettronica	ne Sono state immesse tutte le informazioni necessarie per impostare l'account. Per chiudere la procedura guidata, scegliere Fine.	X
	< Indietro Fine	



www.startpec.it